


Blog o systému Windows 7

Doporučujeme:

[Užitečné klávesové zkratky](#)

[Možnost upgradu na systém Windows 7](#)

Jak připravit USB klíčenku pro instalaci Windows 7



Následující postup popisuje přípravu bootovatelné USB klíčenky, která umožňuje instalaci Windows 7 (či Windows Vista) bez nutnosti použití instalačního DVD. Instalace pomocí USB klíčenky je (pokud počítač podporuje boot z USB klíčenky za použití USB 2.0) nesrovnatelně rychlejší


než instalace z DVD. Takto upravená USB klíčenka je také neocenitelný pomocník v případě instalace systému na netbooky, kde DVD mechanika často chybí.

Budete potřebovat USB klíčenku o kapacitě minimálně 4 GB (čím vyšší přenosovou rychlostí klíčenka disponuje, tím lépe) a dále instalační DVD/rozbalený soubor ISO Windows 7, případně Windows Vista.


Postup přípravy USB klíčenky je následující:

- Připojte USB klíčenku do počítače s nainstalovaným operačním systémem Windows Vista (případně Windows 7).
- Klikněte na tlačítko Start a do pole vyhledávání napište „cmd“.


- Klikněte pravým tlačítkem na program „cmd“ a zvolte možnost „Spustit jako správce“. Otevře se příkazový řáde systému Windows s oprávněním správce.



- V příkazové řádce napište „diskpart“ a potvrďte pomocí klávesy Enter. V příkazové řádce se dostanete do konzole programu Diskpart.



- Pomocí příkazu „list disk“ vypište seznam všech disků aktuálně dostupných na daném počítači. Vyhledejte požadovanou USB klíčenku a u ní přiřazené číslo disku.



- Pomocí příkazu „select disk X“ (kde X je číslo disku zjištěné v předchozím bodě) vyberte USB klíčenku.

```
DISKPART> select disk 1
Nyní je vybrán disk 1.
DISKPART>
```

- Nyní klíčenku upravte pomocí následujících příkazů (každý příkaz potvrďte klávesou Enter):
 - Clean
 - Create partition primary
 - Select partition 1
 - Format fs=ntfs quick
 - Active

```
DISKPART> clean
Program DiskPart úspěšně vyčistil disk.
DISKPART> create partition primary
Program DiskPart úspěšně vytvořil určený oddíl.
DISKPART> Select partition 1
Nyní je vybrán oddíl 1.
DISKPART> Format fs=ntfs quick
Dokončeno 100
Program DiskPart úspěšně zformátoval svazek.
DISKPART> active
Program DiskPart označil aktuální oddíl jako aktivní.
DISKPART> _
```

- Pomocí dvojího zadání příkazu „exit“ ukončíte Diskpart a následně zavřete příkazový řádek
- Pomocí Průzkumníku Windows či jiného správce souborů zkopírujte kompletní obsah instalačního DVD Windows 7 (Windows Vista) na USB klíčenku.
- Pokud nyní vyberete USB klíčenku jako zaváděcí médium u nenainstalovaného počítače, spustí se standardní instalace Windows 7 (Windows Vista).

Tomáš Kantůrek

Posted: Wednesday, September 09, 2009 9:41 AM by [windowscz](#)

Filed under: [Instalace](#), [Pro pokročilé uživatele](#)

Comments

No Comments

Anonymous comments are disabled

© 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. [Terms of Use](#) | [Trademarks](#) | [Privacy Statement](#)